

USB-STICK VERSCHLÜSSELN


Damit Ihre Daten auf einem USB-Stick sicher sind, können Sie diesen mit Bordmitteln von Windows 10 Education/Pro/Enterprise, Windows 8/8.1 Pro/Enterprise sowie Windows 7 Ultimate/Enterprise verschlüsseln. Verschlüsselte USB-Sticks können unter jeder Version von Windows genutzt werden (abgesehen von Windows XP und Windows Vista).

Klicken Sie in das Suchfeld unten links in der Taskleiste und tippen Sie „bitlocker“.

Es erscheint eine Liste mit Ergebnissen, klicken Sie oben in der Liste auf „BitLocker verwalten“.




Wählen Sie nun den Wechseldatenträger (USB-Stick) aus, den Sie verschlüsseln möchten und klicken Sie auf „BitLocker aktivieren“.




USB-STICK VERSCHLÜSSELN


Setzen Sie den Haken wie hier gezeigt und geben Sie ein Kennwort ein. Wiederholen Sie die Eingabe des Kennworts in der zweiten Zeile und klicken Sie auf „Weiter“.



Nun wählen Sie noch aus, wie und wo der Wiederherstellungsschlüssel gespeichert werden soll. Wir empfehlen die Option „In Microsoft-Konto speichern“. Klicken Sie anschließend auf „Weiter“.




Belassen Sie hier die Voreinstellung (1. Option) und klicken Sie auf „Weiter“.




USB-STICK VERSCHLÜSSELN

Belassen Sie die zweite Option markiert und bestätigen Sie mit einem Klick auf „Weiter“.



Klicken Sie zum Abschluss des Vorgangs auf „Verschlüsselung starten“.



Der gewählte USB-Stick wird nun verschlüsselt. Der Vorgang ist bereits nach kurzer Zeit abgeschlossen.



Unabhängig davon an welchem Computer der USB-Stick genutzt wird, können sämtliche Dateien ab jetzt nur noch gelesen bzw. verarbeitet werden, wenn das entsprechende Kennwort eingegeben wurde.